

MDVAL

DATOS GENERALES

Identificación del documento	DT-008_DEFINICION_TIPOS_PARTICULAS			
Título del documento	Pantalla de definición de tipos de partícula			
Proyecto	MDVAL			
Gerente				
Área demandante				
Director	Federico Martín Lara			
Responsables	Área	Responsable		
	Dirección	Federico Martín Lara		
Control de versionado	Versión	Fecha	Autor	Comentarios
	1.0	03/08/2021	Federico Martín Lara	Versión inicial

MDVAL –DT-008_DEFINICION_TIPOS_PARTICULAS
– Pantalla de definición de tipos de partícula

Contenido

Introducción.....	3
Diseño de la pantalla.....	4
Arquitectura de la pantalla.....	5
Comportamiento de la pantalla.....	5
Lógica de la pantalla.....	6

Introducción

El presente documento define la pantalla de Definición de tipos de partículas.

Se activa mediante la opción del menú **Configuración** → **Normas de nomenclatura** → **Definición de tipos de partículas**.

MDVAL –DT-008_DEFINICION_TIPOS_PARTICULAS
– Pantalla de definición de tipos de partícula

Diseño de la pantalla

Definición de Tipos de Partícula

Logotipo

Definición de Tipos de Partícula


Tipo de Partícula

BUSCAR

Código	Descripción	Usuario	Actualizado	MCA_PROYECTO	MCA_SUB_PROY
--------	-------------	---------	-------------	--------------	--------------

ALTA MODIFICACIÓN

Arquitectura de la pantalla



Comportamiento de la pantalla

- Si se pulsa el botón Buscar, busca por descripción del tipo de partícula, invocando al procedimiento **p_con_def_tipos_particulas**.
- Al cargar la pantalla no cargará ningún registro.
- Al pulsar el botón Alta o Modificación se carga la pantalla de Alta/Modificación de tipo de partícula (ver apartado 2.3.7 de este documento).

Lógica de la pantalla

El listener de eventos **FrmDefinicionParticulaListener** se instancia en el método **initEvents()** de **FrmDefinicionTiposParticula**. Cuando se pulsa el botón **BUSCAR**, el método gestiona el evento mediante **FRM_DEFINICION_PARTICULAS_BTN_BUSCAR**. Este evento invoca al método **consultarDefinicionTiposParticula** del servicio **TipoParticulaService**, el cual hace la llamada al procedimiento **p_con_def_tipos_particulas**.